


## Opsætning af SmarterMail i mailklient, IMAP/POP3

Denne vejledning gennemgår, hvordan SmarterMail emailadresser oprettes i en mailklient efter eget ønske. I vejledningen her er udgangspunktet Windows Live Mail, men det vil fungerer på samme måde med f.eks. Outlook, Apple Mail og lignende. Det er også de samme oplysninger der skal bruges på Smartphones som Android og iOS

1. Åben jeres mailklient og opret en ny emailkonto med oplysningerne fra jeres SmarterMail emailadresse. Altså skal brugernavn og adgangskode herfra anvendes. Husk at brugernavnet altid er *hele* SmarterMail emailadressen.
2. Vælg efterfølgende "**Konfigurer serverindstillinger manuelt**", eller tilsvarende i jeres foretrukne mailklient. Gå efterfølgende videre.



The screenshot shows the 'Windows Live Mail' application window with the title bar 'Windows Live Mail' and a close button. The main content area has a light blue header with the text 'Tilføj dine e-mail-konti' in green. Below this, it says 'Hvis du har et Windows Live ID, skal du logge på nu. Hvis ikke, skal du oprette et senere.' and a link 'Log på Windows Live'. There are two columns of input fields. The left column has: 'E-mail-adresse:' with a text box containing 'email@klubmodul.dk', a link 'Få en Windows Live-e-mail-adresse', 'Adgangskode:' with a masked text box, a checked checkbox 'Husk denne adgangskode', 'Vist navn til dine sendte meddelelser:' with a text box containing 'Klubmodul', and a checked checkbox 'Konfigurer serverindstillingerne manuelt'. The right column has: 'De fleste e-mail-konti fungerer med Windows Live Mail, herunder' followed by 'Hotmail' and 'Gmail' on separate lines, and 'og mange andre.' at the bottom. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuller' and 'Næste'.

IMAP:

I vinduet for manuelt konfiguration af serverindstillinger skal følgende indtastes, hvis **IMAP** anvendes:

1. Vælg **IMAP** som servertype
2. Serveradressen SKAL være **mail.klubmodul.dk** - både som indgående og udgående serveradresse.
3. Med IMAP skal I anvende **port 993** for indgående mails server og **port 465** for udgående mails server (SMTP).
4. I skal også markere valgmulighederne "**Kræver en sikker forbindelse (SSL)**" både under **ingående** og **udgående** serveradresser, og under **udgående** serveradresse skal "**Kræver godkendelse**" også markeres. Dette kan variere i udseende og placering, alt afhængig af den valgte mailklient, men vil altid være til stede.

## Konfigurer serverindstillinger

Hvis du ikke kender indstillingerne til din e-mail-server, skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.

### Oplysninger om indgående server

Servertype:

IMAP

Serveradresse:

mail.klubmodul.dk

Port:

993

Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Godkend ved hjælp af:

Ryd tekst

Logonbrugernavn:

email@klubmodul.dk

### Oplysninger om udgående server

Serveradresse:

mail.klubmodul.dk

Port:

465

Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Kræver godkendelse

Annuller

Tilbage

Næste

POP3:

I vinduet for manuelt konfiguration af serverindstillinger skal følgende indtastes, hvis **POP3** anvendes:

1. Vælg **POP3** som servertype
2. Serveradressen SKAL være **mail.klubmodul.dk** - både som indgående og udgående serveradresse.
3. Med POP3 skal I anvende **port 995** for indgående mailservicer og **port 465** for udgående mailservicer (SMTP).
4. I skal også markere valgmulighederne "**Kræver en sikker forbindelse (SSL)**" både under **ingående** og **udgående** serveradresser, og under **udgående** serveradresse skal "**Kræver godkendelse**" også markeres. Dette kan variere i udseende og placering, alt afhængig af den valgte mailklient, men vil altid være til stede.

## Konfigurer serverindstillinger

Hvis du ikke kender indstillingerne til din e-mail-server, skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.

### Oplysninger om indgående server

Servertype:

POP

Serveradresse:

mail.klubmodul.dk

Port:

995

Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Godkend ved hjælp af:

Ryd tekst

Logonbrugernavn:

email@klubmodul.dk

### Oplysninger om udgående server

Serveradresse:

mail.klubmodul.dk

Port:

465

Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Kræver godkendelse

Annuller

Tilbage

Næste